

iPhone メール設定方法

iOS10.3.1 版(IMAP)

・はじめに

本マニュアルは、iPhone で inabapyonpyon.net ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	○○○○@inabapyonpyon.net
受信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
送信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
アカウント名	メールアドレスの@（アットマーク）から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワード

※IMAP 方式では最大で過去 90 日までのメールの閲覧が可能です。

同じメールアドレスを POP 方式でもご利用の場合、メールソフトの「サーバーにコピーを残す」設定を ON にし、コピーを残す期間を 90 日以上に設定してください。


3 ヶ月以上前のメールも残されたい場合は POP 方式で設定を行ってください。

■メール設定方法


①ホーム画面より、**[設定]**をタップ
②**[メール]**をタップします。




③**[アカウント]**をタップします。



④**[アカウントを追加]**をタップし
⑤**[その他]**をタップします。



⑥**[メールアカウントを追加]**を
タップします。



⑦各設定項目を入力し、[次へ]ボタンをタップします。

au 14:45 52%

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前 任意の名前

メール ○○○○@inabapyonpyon.net

パスワード ●●●●●●

説明

⑧各設定項目をそれぞれ入力し、[次へ]ボタンをタップします。

au 14:45 52%

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前 任意の名前

メール ○○○○@inabapyonpyon.net

説明

受信メールサーバ

ホスト名 mail.inabapyonpyon.net

ユーザ名 ○○○○

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.inabapyonpyon.net

ユーザ名 ○○○○

パスワード ●●●●●●

「IMAP」を選択します。

入力しません。

※⑥の手順で入力した内容が自動的に表示されます。

●受信メールサーバ

ホスト名	mail.inabapyonpyon.net と入力します。
ユーザ名	メールアドレスの@（アットマーク）から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

●送信メールサーバ

ホスト名	mail.inabapyonpyon.net と入力します。
ユーザ名	メールアドレスの@（アットマーク）から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

⑨アカウントの検証が開始されます。

検証中

IMAP POP

名前 任意の名前

メール ○○○○@inabapyonpyon.net

説明

受信メールサーバ

ホスト名 mail.inabapyonpyon.net

ユーザ名 ○○○○

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.inabapyonpyon.net

ユーザ名 ○○○○

パスワード ●●●●●●

※検証処理は、数分かかる場合があります。

※パスワードエラー等が表示された場合は、前の画面に戻り編集を行います。

⑩同期の設定を行います。**[保存]**ボタンをタップし、設定は完了となります。

キャンセル IMAP 保存

メール

メモ

●設定項目

メール	[オン] に設定します。
メモ	[オフ] に設定します。

■メールの確認方法

①ホーム画面より、[メール]をタップします。



②[受信]をタップすると、メールの一覧が表示されます。

