

# outlook メール設定方法

(IMAP 版)

・はじめに

本マニュアルは、Android 端末の outlook アプリで mail.inabapyonpyon.net ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

※本マニュアルは、Android バージョン.12 で作成しております

■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	〇〇〇〇@inabapyonpyon.net
受信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
送信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
アカウント名	メールアドレスの@（アットマーク）から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワード

※設定前にお手元にユーザー登録通知書をご準備ください。

## ■メール設定方法

①ホーム画面より、[outlook]をタップします。




②画面右上の[アカウントを追加してください]をタップします。



③上記にメールを入力し、下の[続行]をタップします。



④[IMAP]をタップします。



⑤メールアドレス・パスワード・名前を入力し、右下  
【詳細設定】表示をオンします。

IMAP に接続

メールアドレス  
〇〇@inabapyonpyon.net

パスワード \*  
.....

表示名  
任意の名前(例:鳥取太郎)

説明 (例: 職場)

詳細設定

⑥【IMAP ホスト名】 mail.inabapyonpyon.net ・  
【ポート】 993 ・【セキュリティの種類】 SSL/TLS ・  
【IMAP のパスワード】 メールパスワード 入力

IMAP に接続

メールアドレス  
〇〇@inabapyonpyon.net

IMAP 受信メール サーバー

IMAP ホスト名 (例: imap.doma... \*  
mail.inabapyonpyon.net

ポート (例:... \*  
993

セキュリティの種類  
SSL/TLS

IMAP ユーザー名 (例: mike.rosoft) \*  
任意の名前(例: 鳥取太郎)

IMAP のパスワード \*  
..... (メールパスワード)

⑦SMTP 送信メールサーバー

【SMTP ホスト名】 mail.inabapyonpyon.net ・【ポート】 587 ・【セキュリティの種類】 StartTls  
【SMTP のパスワード】 メールパスワード 入力。右下【詳細設定】表示 オフ

SMTP 送信メール サーバー

SMTP ホスト名 (例: smtp.dom... \*  
mail.inabapyonpyon.net

ポート (例:... \*  
587

セキュリティの種類  
StartTls

SMTP ユーザー名 (例: mike.rosoft) \*  
任意の名前(例:鳥取太郎)

SMTP のパスワード \*  
..... (メールパスワード)

次のページへ

詳細設定




⑧パスワード等の間違いが無ければ、右上✓をタップ(パスワードはⓈマークで確認)



次のページへ

⑨アカウントの検証が始まります、1 分程度かかる場合があります。



⑩ 以上で設定は完了となります。トップ画面に戻る場合は、左下【後で】をタップします

別のアカウントを追加



別のアカウントを追加しますか?

後で

追加 >

