

Mac Mail 10.1 設定方法


はじめに

本マニュアルは、Mac Mail 10.1 で ipp-t.net ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


(1) デスクトップ画面最下部 Dock 内にある [メール] アイコンをクリックし、メールを起動します。




(2) 画面左上にある [メール] > [環境設定] の順にクリックします。



(3) アカウント画面で [アカウント] を選択し、画面左下にある [+] ボタンでメニューを表示します。 [その他のメールアカウントを追加] を選択し、[続ける] ボタンをクリックします。




(4) 名前、メールアドレス、パスワードを入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(5) 各項目を下記の様に入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

※「アカウントの種類」は「POP」をお選びください。



メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウントの種類	POP を選択します。
受信用メールサーバ	mail.ipp-t.net と入力します。
送信用メールサーバー	mail.ipp-t.net と入力します。

(6) サーバー設定タブで以下の設定になっているかご確認下さい。

受信用メールサーバー (POP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「995」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「ON」、

送信用メールサーバー (SMTP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「587」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「ON」、

上記設定を確認、変更後「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'サーバ設定' (Server Settings) tab in Mac Mail. It is divided into two sections: '受信用メールサーバ (POP)' and '送信用メールサーバ (SMTP)'. In both sections, the '接続設定を自動的に管理' (Automatically manage connection settings) checkbox is unchecked, and the 'TLS/SSL を使用' (Use TLS/SSL) checkbox is checked. The POP section has a port of 995, and the SMTP section has a port of 587. Both sections have the host name set to 'mail.ipp-t.net'. The authentication method is set to 'パスワード' (Password). A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the form.

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: ○○○○

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: mail.ipp-t.net

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: mail.ipp-t.net

ユーザ名: ○○○○

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: mail.ipp-t.net

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

保存

設定は以上となります。