

outlook メール設定方法

(IMAP 版)

・はじめに

本マニュアルは、Android 端末の outlook アプリで ipp-t.net ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

※本マニュアルは、Android バージョン.12 で作成しております

■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	〇〇〇〇@ipp-t.net
受信メールサーバ	mail.ipp-t.net
送信メールサーバ	mail.ipp-t.net
アカウント名	メールアドレスの@（アットマーク） から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワード

※設定前にお手元にユーザー登録通知書をご準備ください。

■メール設定方法

①ホーム画面より、[outlook]をタップします。




②画面右上の[アカウントを追加してください]をタップします。



③上記にメールを入力し、下の[続行]をタップします。



④[IMAP]をタップします。



⑤メールアドレス・パスワード・名前を入力し、右下
【詳細設定】表示をオンします。

← IMAP に接続

メールアドレス
〇〇@ipp-t.net

パスワード *
.....

表示名 任意の名前(例:鳥取太郎)

説明 (例: 職場)

詳細設定

⑥【IMAP ホスト名】mail.ipp-t.net・【ポート】993・
【セキュリティの種類】SSL/TLS・
【IMAP のパスワード】メールパスワード 入力

← IMAP に接続

メールアドレス
〇〇@ipp-t.net

IMAP 受信メール サーバー

IMAP ホスト名 (例: imap.doma... *
mail.ipp-t.net

ポート (例:... *
993

セキュリティの種類
SSL/TLS

IMAP ユーザー名 (例: mike.rosoft) *
任意の名前(例: 鳥取太郎)

IMAP のパスワード *
..... (メールパスワード)

⑦SMTP 送信メールサーバー

【SMTP ホスト名】mail.ipp-t.net・【ポート】587・【セキュリティの種類】StartTls
【SMTP のパスワード】メールパスワード 入力。右下【詳細設定】表示 オフ

SMTP 送信メール サーバー

SMTP ホスト名 (例: smtp.dom... *
mail.ipp-t.net

ポート (例:... *
587

セキュリティの種類
StartTls

SMTP ユーザー名 (例: mike.rosoft) *
任意の名前(例:鳥取太郎)

SMTP のパスワード *
..... (メールパスワード)

次のページへ

詳細設定




⑧パスワード等の間違いが無ければ、右上✓をタップ(パスワードはⓈマークで確認)



次のページへ

⑨アカウントの検証が始まります、1 分程度かかる場合があります。



⑩ 以上で設定は完了となります。トップ画面に戻る場合は、左下【後で】をタップします

別のアカウントを追加



別のアカウントを追加しますか?

後で

追加 >

