

outlook メール設定方法

(POP 版)

・はじめに

本マニュアルは、Android 端末の outlook アプリで inabapyonpyon.net ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

※本マニュアルは、Android バージョン.12 で作成しております

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP3
メールアドレス	○○○○@ inabapyonpyon.net
受信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
送信メールサーバ	mail.inabapyonpyon.net
アカウント名	メールアドレスの@ (アットマーク) から前の部分を入力します。
パスワード	メールパスワード

※設定前にお手元にユーザー登録通知書をご準備ください。

■メール設定方法

①ホーム画面より、**[outlook]**をタップします。



②画面右上の**[アカウントを追加してください]**をタップします。



③上記にメールを入力し、下の**[続行]**をタップします。



④**[POP3]**をタップします。



⑤メールアドレス・パスワード・名前等を入力します。

POP3 に接続

メールアドレス
○○@inabapyonpyon.net

パスワード *
.....

表示名 任意の名前(例:鳥取太郎)

説明 (例: 職場)

⑥【POP ホスト名】 mail.inabapyonpyon.net ・
【ポート】 995 ・【セキュリティの種類】 SSL/TLS ・
【POP のパスワード】 メールパスワード 入力

POP3 に接続

メールアドレス
○○@inabapyonpyon.net

POP 受信メールサーバー

POP ホスト名 * mail.inabapyonpyon.net

ポート (例:... * 995

セキュリティの種類
SSL/TLS

POP ユーザー名
任意の名前(例:鳥取太郎)

POP のパスワード *
.....(メールパスワード)

⑦SMTP 送信メールサーバー

【SMTP ホスト名】 mail.inabapyonpyon.net ・【ポート】 587 ・【セキュリティの種類】 StartTls
【SMTP のパスワード】 メールパスワード 入力。

SMTP 送信メールサーバー

SMTP ホスト名 (例: smtp.dom... * mail.inabapyonpyon.net

ポート (例:... * 587

セキュリティの種類
StartTls

SMTP ユーザー名 (例: mike.rosoft) *
任意の名前(例:鳥取太郎)

SMTP のパスワード *
.....(メールパスワード)

次のページへ

⑧パスワード等の間違いが無ければ、右上✓をタップ(パスワードはⓈマークで確認)

POP3 に接続

メールアドレス
〇〇@inabapyonpyon.net


.....

表示名 任意の名前(鳥取太郎)

説明 (例: 職場)

次のページへ

⑨アカウントの検証が始まります、1分程度かかる場合があります。



⑩ 以上で設定は完了となります。トップ画面に戻る場合は、左下【後で】をタップします。

別のアカウントを追加



後で

追加 >

